

Emailtexte bearbeiten

ÜBERSICHT KUNDENDATEN BESTELLUNGEN PRODUKTE **EINSTELLUNGEN** SHOP APPS SCHNITTSTELLEN LIEFERANTEN

E-MAIL TEXTE BEARBEITEN

E-Mail Vorlage:

Absender: ⚠ siehe SMTP

Empfänger:

Betreff:

Begrüßung und Einleitungstext

Fußzeile

Signatur für alle ausgehenden E-Mails

OSG Neue Medien mbH
 Donnerschweer Straße 82
 26123 Oldenburg

SPEICHERN

E-MAIL VORSCHAU AUTORISIERUNGS-MAIL

Absender: ⚠ siehe SMTP

Empfänger: support@osgmbh.de

Betreff: Ihre Registrierung im Online-Shop bei 123

OSG Neue Medien mbH
 Donnerschweer Straße 82
 26123 Oldenburg

SMTP-VERSAND EINSTELLEN

SMTP-Server: SMTP-Port:

SMTP-User:

SMTP-Mailadresse:

SMTP-Password:

SSL: SSL aktivieren

Überprüfung: ✔ SMTP-Daten korrekt

SPEICHERN

KUNDENINFORMATIONEN DIE SIE IN MAILVORLAGEN NUTZEN KÖNNEN

Information	Platzhalter
Vorname	@@VORNAME@@
Nachname	@@NACHNAME@@
Anrede	@@ANREDE@@
aktuelle Zeit	@@DATE@@
Telefon	@@TELEFON@@
Fax	@@FAX@@
E-Mail	@@MAIL@@
Auftragsnummer	@@AUFTRAGSNUMMER@@
Zahlungsart	@@ZAHLUNGSART@@
Versandart	@@VERSANDART@@
Bestell-Nr.	@@REFERENZ@@
Benutzerlevel	@@LEVEL@@

Emailvorlage

Es gibt diverse Vorlagentexte für bestimmte OSGTrade-Szenarios.

- Autorisierungsmail: Diese Mail erhalten Ihre Kunden nach einer Registrierung, wenn Sie diese Kunden freigeschaltet haben
- Anmeldemail (Kunden): Diese Mail erhalten die Kunden nach einer Registrierung im Shop
- Anmeldemail (Admin): Diese Mail erhält der Administrator nach einer Registrierung im Shop
- Bestellmail (Kunden): Diese Mail erhält der Kunde als Bestellbestätigung
- Bestellmail (Admin): Diese Mail erhält der Administrator zur Ansicht
- Anfragemail: Diese Mail wird an Sie geschickt, wenn der Kunde eine Anfrage stellt

Auf der rechten Seite sehen Sie jeweils, wie die Mail aussehen wird

SMTP-Einstellungen

Der Shop kann Ihren Postausgangsserver benutzen. Ähnlich wie in einem Mailprogramm müssen Sie hier lediglich ihre SMTP-Zugangsdaten eintragen. Wenn der Shopserver sich connecten kann, werden die Mails über Ihren Mailserver verschickt:

Als Beispielserverschreiben wir hier die SMTP-Einstellungen von Goglemail hin.

- Server / Port: Hier tragen Sie ihren smtp-Server ein. `smtp.gmail.com / 456`
- User: Ihr Benutzername. `benutzername@googlemail.com`
- Mailadresse: Ihre Mailadresse. `benutzername@googlemail.com`
- Passwort: Ihr Mailpasswort **
- SSL: Wird die Übertragung per TLS/SSL verschlüsselt. Bei Google müsste diese Einstellung angeklickt werden

OSGTrade zeigt Ihnen direkt an, ob die Zugangsdaten stimmen.